


Opóźnienie połączenia na aplikacji Kenik Mobile w systemie IP

Ta funkcja wymaga aktualizacji oprogramowania monitora do wersji KG-M117_KG-M217_KG-M317_20260910 lub nowszej.

Aby skonfigurować opóźnienie przekierowania połączeń do aplikacji Kenik Mobile, przejdź do ustawień na ekranie monitora.



Wybierz zakładkę **Ogólne**, a następnie **Interkom**, po czym wskaż jedną z predefiniowanych opcji.

Konfiguracja

Ogólne

Wyświetlacz


Interkom

Data&godzina

Język


WiFi

Głośność systemu



DND

Głośność interkomu



Drzwi

Dzwonek

Dzwonek 01 ▼

Opóźnienie poł. aplikacji

15s ▼

Restart

Dźwięk klawiszy

☒

Połączenie z monitora

☒

Wersja

Auto odpowiedź

☐

Rozłączenie po odblokowaniu

☐

Więcej

Revision #3

Created 2026-09-11 07:14:32 UTC by Adam Klajnert

Updated 2026-09-11 07:22:04 UTC by Adam Klajnert